






Saját gomb készítése

Le akarsz törölni a képernyőt egyetlen gomb megnyomásával? Készíts erre egy olyan gombot, amely a **törölkép** parancsot hajtja végre, amikor megnyomod.

- 1 Kattints az **Új gomb** ikonra. Ekkor az egérmouse megváltozik a következő ikonra:
- 2 Ezután kattints a lapon oda, ahova szeretnéd a gombot elhelyezni, és létrejön egy gomb **g1** felirattal, amely az **1-es** számú **gombot** jelenti.
- 3 Ha megnyomod a gombot, semmi sem történik, mivel még nem *tanítottad* meg arra, hogyan reagáljon arra, ha lenyomják.
- 4 Hogy ezt megtehesd, kattints a gombra a jobb egérgomb-bal, és válaszd ki a listából a **g1 változtatása** menüpontot.
- 5 Ekkor megnyílik a **g1 (gomb) változtatása** ablak. A **haLenyom** esemény sorába írd be a **törölképernyő** vagy röviden **törölkép** parancsot. Ez fog végrehajtódni minden egyes alkalommal, amikor lenyomod a gombot.
- 6 Az ablak bezárásához nyomd meg az **OK** gombot.




A Bal egérgomb még semmit sem csinál, a jobb egérgomb viszont megnyitja a gombhoz tartozó menüt.



A gomb átméretezéséhez nyomd meg a **Ctrl** billentyűt és ragadd meg a gomb jobb alsó sarkát az egérrel.

A gomb feliratának megváltoztatásához kattints a gombon a jobb egérgombbal, válaszd ki a **g1 változtatása** menüpontot, és a megjelenő ablakban a **Felirat** mező tartalmát (**g1**) írd át, például arra, hogy **Töröl**.




Feladat

Most készítettél egy olyan gombot, amely letörli a képernyőt. Ennek mintájára készíts két másik gombot is. Az egyiknek az lesz a feladata, hogy a lenyomás után hajtsa végre az **e 50** parancsot. A felirata legyen egyszerűen az **e 50**. A másik gombnak a **j 90** parancsot kell végrehajtania, ezért a felirata is ugyanez legyen (**j 90**). Állítsd be a tollvastagságot **9**-re, a tollszínt pedig **pirosra**, és a gombok segítségével rajzold meg a következő ábrákat!



Az IMAGINE varázslatos világa



MIT IS TANULTÁL?

- Parancsokat adhatsz a Teknőcnek, de ehhez meg kell tanulnod a Logo nyelvet, amit a Teknőc megért.
- A legegyszerűbb parancsok, amelyeket a Teknőc végrehajt: **előre**, **jobbra**, **balra**. Mindegyikhez meg kell adnod, hogy **milyen messze** menjen, vagy **hány** fokot forduljon.
- A hosszú parancsok mellett a Teknőc megért néhány rövid változatot is. Például az **e** az **előre**, **j** a **jobbra** parancs rövidített változata.
- Nagyon könnyű megváltoztatni a Teknőc tollszínét, vagy tollvastagságát. Ehhez használhatod a különböző **kiválasztókat** is.
- A képernyőt a **törölKépernyő** vagy **törölkép** parancs használatával törölheted le. Ehhez készíthetsz egy saját gombot is, amely ugyanezt megteszi, ha rákattintasz.